

# Anlauttafel

## Benutzerhandbuch

*Vorschul-App zum Erstschreibenlernen*

Softopus.de


## Inhaltsverzeichnis

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Inhaltsverzeichnis .....                                                    | 1 |
| 1. Überblick .....                                                          | 2 |
| 2. Installation auf dem Tablet .....                                        | 2 |
| 2.1 iPad (Safari) .....                                                     | 2 |
| 2.2 Android-Tablet (Chrome) .....                                           | 2 |
| 3. Bedienung .....                                                          | 3 |
| 4. Einstellungen .....                                                      | 3 |
| 4.1 Buchstaben-Karten anzeigen .....                                        | 3 |
| 4.2 Wort unter dem Bild anzeigen .....                                      | 3 |
| 4.3 Anordnung .....                                                         | 3 |
| 4.4 PIN ändern .....                                                        | 4 |
| 5. Eigene Bilder und Sounds einbinden .....                                 | 5 |
| 6. Offline-Nutzung .....                                                    | 5 |
| 7. Häufige Fragen .....                                                     | 5 |
| Es erscheint nur ein Emoji statt eines echten Bildes .....                  | 5 |
| Es ist kein Ton zu hören, aber eine Computerstimme liest das Wort vor. .... | 5 |
| Die PIN wurde vergessen. ....                                               | 5 |

## 1. Überblick

Die Anlauttafel ist eine Vorschul-App zum Erstschreibenlernen. Kinder tippen auf ein Bild und hören den dazugehörigen Anlaut. Wahlweise wird zusätzlich der passende Buchstabe angezeigt.

Die App läuft direkt im Browser, kann aber wie eine normale App auf dem Tablet installiert werden und funktioniert danach auch ohne Internetverbindung.



## 2. Installation auf dem Tablet

Damit die App wie eine normale App aussieht (eigenes Symbol, kein Browser-Rahmen) und offline funktioniert, wird sie einmalig zum Startbildschirm hinzugefügt.

### 2.1 iPad (Safari)

1. Die Anlauttafel-Adresse in Safari öffnen.
2. Auf das Teilen-Symbol tippen (Quadrat mit Pfeil nach oben).
3. „Zum Home-Bildschirm“ auswählen.
4. Namen bestätigen und mit „Hinzufügen“ abschließen.

### 2.2 Android-Tablet (Chrome)

5. Die Anlauttafel-Adresse in Chrome öffnen.
6. Auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts tippen.
7. „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wählen.
8. Installation bestätigen.


### 3. Bedienung

Ein Tipp auf eine Bildkarte spielt den passenden Anlaut ab. Ist noch keine eigene Tonaufnahme hinterlegt, liest eine Sprachausgabe das Wort automatisch vor.

Ist die Anzeige der Buchstaben-Karten aktiviert, erscheint unter jeder Bildzeile die passende Zeile mit Groß- und Kleinbuchstaben.

### 4. Einstellungen

Über das Zahnrad-Symbol oben rechts gelangt man zu den Einstellungen. Der Zugang ist mit einer 4-stelligen PIN geschützt (werkseitig 1234), damit Kinder die Einstellungen nicht versehentlich verändern.



#### 4.1 Buchstaben-Karten anzeigen

Schaltet die zusätzliche Reihe mit den Buchstaben ein oder aus. Ausgeschaltet zeigt die App ausschließlich die Bildkarten.

#### 4.2 Wort unter dem Bild anzeigen

Schaltet die kleine Wortbeschriftung unter jeder Bildkarte ein oder aus (z. B. „Apfel“ unter dem Apfel-Bild).

#### 4.3 Anordnung

Legt fest, in welcher Reihenfolge die Karten dargestellt werden:

- Alphabetisch – klassische A-bis-Z-Reihenfolge.
- Tastatur – Anordnung wie auf einer deutschen QWERTZ-Tastatur.
- Zufall – neue, zufällige Reihenfolge bei jedem Aufruf oder per „Neu mischen“-Knopf.
- Eigene Auswahl – nur bestimmte, einzeln angehakte Buchstaben werden angezeigt.

## Einstellungen

Buchstaben-Karten anzeigen

Wort unter dem Bild anzeigen

Anordnung

☒ Alphabetisch

☐ Tastatur (QWERTZ)

☐ Zufall

☐ Eigene Auswahl

Nur bei "Eigene Auswahl" aktiv.

☐ Aa

☐ Bb

☐ Cc

☐ Dd

☐ Ee

☐ Ff

☐ Gg

☐ Hh

☐ Ii

☐ Jj

☐ Kk

☐ Ll

☐ Mm

☐ Nn

☐ Oo

☐ Pp

☐ Qq

☐ Rr

☐ Ss

☐ Tt

☐ Uu

☐ Vv

☐ Ww

☐ Xx

☐ Yy

☐ Zz

☐ Ää

☐ Öö

☐ Üü

☐ Au au

☐ Ei ei

☐ Eu eu

PIN ändern

Neue PIN

Speichern

Schließen

#### 4.4 PIN ändern

Im unteren Bereich der Einstellungen lässt sich eine neue, 4-stellige PIN vergeben. Diese ersetzt die bisherige PIN sofort nach dem Speichern.

## 5. Eigene Bilder und Sounds einbinden

Die App zeigt automatisch echte Bilder und spielt echte Tondateien ab, sobald diese im jeweiligen Ordner auf dem Server liegen. Fehlen Dateien, springt die App auf ein Platzhalter-Symbol bzw. auf Sprachausgabe.

- Bilder: Ordner /bilder, z. B. bilder/apfel.png
- Buchstaben-Grafiken (optional): Ordner /buchstaben
- Sounddateien: Ordner /sounds, z. B. sounds/a.mp3

Die genauen Dateinamen sind im Quellcode der App (Datei index.html, Abschnitt ANLAUT\_DATEN) hinterlegt und sollten dort nicht ohne Absprache geändert werden.

## 6. Offline-Nutzung

Nach der Installation (siehe Kapitel 2) merkt sich die App das Grundgerüst automatisch und funktioniert auch ohne Internetverbindung. Bilder und Sounds werden beim ersten Abspielen zusätzlich für die Offline-Nutzung gespeichert.

Wurde die App längere Zeit nicht geöffnet, lohnt sich einmal eine Internetverbindung, damit im Hintergrund automatisch die neueste Version geladen wird.

## 7. Häufige Fragen

### Es erscheint nur ein Emoji statt eines echten Bildes.

Für diesen Buchstaben liegt noch keine Bilddatei im Ordner /bilder vor. Die App zeigt in diesem Fall automatisch ein passendes Emoji als Platzhalter.

### Es ist kein Ton zu hören, aber eine Computerstimme liest das Wort vor.

Für diesen Buchstaben fehlt noch eine eigene Tonaufnahme im Ordner /sounds. Die Sprachausgabe des Geräts springt automatisch ein.

### Die PIN wurde vergessen.

Ohne Zugriff auf die Einstellungen lässt sich die PIN nicht über die Oberfläche zurücksetzen. In diesem Fall bei Widab melden.